Como utilizar o Autosserviço/Quiosque no Veloce Smart

Transforme o Veloce Smart em um aplicativo de autosserviço

Ao configurar o Veloce Smart para o modo de autosserviço/quiosque, o aplicativo entra automaticamente no modo de scanner, permitindo que o cliente faça a leitura do código de barras independentemente de atendente, assim o cliente pode utilizar o dispositivo para realizar sozinho a leitura de seus produtos e efetuar o pagamento sem a necessidade de um atendente no local. Também indicado para atendimento de mercados, conveniências e eventos que utilizem **totens** de auto atendimento.

Para realizar a configuração da função siga os passos a seguir:

 Acesse o menu lateral do aplicativo e em "Configurações", selecione a opção"Sim" para "Autosserviço/Quiosque".



*Não esqueça de colocar um "Número Caixa" para o seu dispositivo e salvar as configurações realizadas, clicando no botão "Salvar" logo abaixo.

2. Após, você precisa selecionar a opção de **"Tela inicial de** Autosserviço" e **"Tipo de Leitor"**:

| ← Configurações |
|--|
| Número Caixa |
| |
| Impressão de vales |
| |
| Impressão de nota automática |
| 🔿 Sim 💿 Não |
| Autosserviço/Quiosque |
| Sim () Nao |
| Tela inicial de Autosserviço ● Busca de produtos ◯ Carrinho |
| |
| Câmera Elitor Sem leitor |
| Tion Andrada |
| Teclado Moeda Teclado Numérico |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| × |
| |
| |
| Salvar |
| |
| |

*Não esqueça de colocar um "Número Caixa" para o seu dispositivo e salvar as configurações realizadas, clicando no botão "Salvar" logo abaixo.

Na opção da **"Tela inicial de Autosserviço"**, ao selecionar **"Busca de produtos**" ao iniciar a compra o cliente irá para tela de listagem de produtos (Menu inicio padrão).



Ao selecionar "Carrinho", ao iniciar vai direto para o carrinho, sendo necessário realizar a leitura do produto utilizando um leitor externo ou a câmera do dispositivo.



3. Na opção de Tipo de Leitor, ao selecionar "Câmera" você utilizará a câmera do dispositivo para leitura do código de barras. Caso escolha o modo "Leitor", você deve utilizar o scanner que estará conectado ao equipamento. Já selecionando o modo "Sem Leitor" o aplicativo não dará a opção para o usuário ler um código de barras (opção ideal para uso em totens de auto atendimento).

| ← Configurações |
|---|
| Número Calxa p1 |
| Impressão de vales ⓒ Sim ◯ Não |
| Impressão de nota automática O Sim 🖲 Não |
| Autosserviço/Quiosque (● Sim () Não |
| Tela inicial de Autosserviço |
| Tipo de Leitor O Câmera O Leitor O Sem leitor |
| Tipo teclado Teclado Moeda () Teclado Numérico |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Salvar |

*Não esqueça de colocar um "Número Caixa" para o seu dispositivo e salvar as configurações realizadas, clicando no botão "Salvar" logo abaixo.

Observação: O módulo "**Câmera**" também conta com a possibilidade de busca pela listagem de produtos através do ícone no canto



superior direito.

4. Após selecionar as opções e Salvar você será direcionado para a tela de descanso. Para realizar a compra o usuário precisa clicar em qualquer lugar da tela abaixo.



Observação: Após iniciar um pedido, em 2 minutos de inatividade, aparecerá uma janela indicando que o usuário está inativo. Caso não haja interação com o usuário ou ele optar por cancelar os pedidos, ele será redirecionado a tela inicial e o pedido em aberto será cancelado. Se o usuário pressionar continuar, a aplicação continuará normalmente de onde parou.



Para efetuar a desativação do modo autosserviço/quiosque, será necessário efetuar uma autenticação com um usuário administrador do sistema, clicando no ícone do canto superior direito da tela, em "Configuração".





Observação: Para sair do aplicativo, será necessário realizar a desativação do modo autosserviço/quiosque primeiramente.

Lembramos que nossa equipe de suporte está sempre à disposição para auxiliá-lo em qualquer dúvida ou dificuldade que possa surgir durante o processo. Não hesite em entrar em contato!

Estamos empenhados em fornecer as melhores soluções e continuaremos a inovar para atender às suas necessidades.

Precisa de ajuda? suporte@veloce.tech
Fone: (51) 3307-6301
WhatsApp: (51) 3108-0066
Ou clique no link abaixo para iniciar a conversa diretamente:
 <u>https://wa.me/555131080066</u>